

RUNDES TISCHSET AUS BAUMWOLLZWIRN MIT FESTEN MASCHEN

Das fertig gehäkelte ungewaschene Tischset hat die Grösse von ca. 44 cm im Durchmesser.

Das Set ist waschbar bis 60° auch in der Waschmaschine mit Schleudergang. Im feuchten Zustand das Set in Form ziehen.

Mit einem Handtuch bei mittlerer Hitze glätten und nochmals in Form ziehen.

Nach dem Waschen und Bügeln hat das Tischset ca. 42 cm Ø. Die Schrumpfung beträgt in der Regel je nach Festigkeit der Häkelarbeit ca. 3-5 %.

Für das Set sind Grundkenntnisse im Häkeln erforderlich wie Anschlag, Luftmasche, feste Masche und Kettmasche häkeln.

Es wird mit 2 Fäden und mit festen Maschen in Spiralrunden gearbeitet.

Die Arbeitsweise beim Häkeln sollte möglichst locker erfolgen. Wer fest häkelt wählt ggf. eine halbe bis eine ganze Häkelnadelnummer grösser.

Beim Häkeln sorgfältig arbeiten und darauf achten, dass immer mit 2 Fäden gleichzeitig gehäkelt wird.

MATERIAL

ca. 250 g Baumwollzwirn 20/18 Tomatenrot (44) Häkelnadel Nr. 4

evtl. 1 Maschenmarkierer bzw. Sicherheitsnadel oder 1 Fadenstück als Hilfsmittel

VORBEREITUNG: Den Baumwollzwirn zu zwei gleichschweren Knäuel wickeln.

ANLEITUNG

ABKÜRZUNGEN:

R = Runde

fM = feste Masche

M = Masche

Km = Kettmasche

Lm = Luftmasche

TIPP

Wird der Kreis beim Häkeln wellig, kann das durch sehr lockeres Häkeln passieren. Nach jeder Runde dies prüfen und ggf. eine Runde ohne verdoppelte Maschen häkeln und dann weiter mit der folgenden Runde.

Rollt bzw. zieht sich der Rand stark zur Mitte, kann der Grund zu festes Häkeln sein. Dann in der folgenden Runde die Anzahl an doppelten Maschen erhöhen.

ANSCHLAG

Anfangsfäden mit 20 cm stehen lassen.

Für die Rundenzählung kann die Markierung der 1. Masche für die Rundenzählung hilfreich sein.



2 lockere Luftmaschen häkeln.
Auf der Häkelnadel sitzt die Arbeitsschlinge.




Insgesamt 7 feste Maschen in die 1. Luftmasche häkeln.
Die Anfangsfäden seitlich hängen lassen. Mit diesen kann das Loch später etwas zugezogen werden.

RUNDES TISCHSET AUS BAUMWOLLZWIRN MIT FESTEN MASCHEN

SPIRALRUNDEN HÄKELN

1. Runde: In jede Masche je 2 feste Maschen einhäkeln.
 2. Runde: 1 feste Masche, 1 Masche verdoppeln, bis zum Rundenende wiederholen.
 3. Runde: 2 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln bis zum Rundenende wiederholen.
 4. Runde: In jede Masche der Vorrunde je 1 fM häkeln
 5. und 6. Runde: wie die 3. Runde
 7. Runde: In jede Masche der Vorrunde je 1 fM häkeln
 8. Runde: 3 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln immer wiederholen.
 9. Runde: In jede Masche der Vorrunde je 1 fM häkeln
 10. - 12. Runde: 9 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln immer bis zum Rundenende wiederholen.
 13. - 18. Runde: 15 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln immer wiederholen.
 19. und 20. Runde: 20 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln immer wiederholen.
 21. und 22. Runde: 25 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln immer wiederholen.
 23. - 26. Runde: 30 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln immer wiederholen.
 27. - 30. Runde: 35 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln immer wiederholen.
 31. - 39. Runde: 40 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln immer wiederholen.
 40. - 44. Runde: 45 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln immer wiederholen.
- Die letzte Runde mit 2 Kettmaschen schliessen und beenden.



RUNDES TISCHSET AUS BAUMWOLLZWIRN MIT FESTEN MASCHEN

Hier die oben beschriebene Anleitung vereinfacht als Häkelschrift.

ZEICHENERKLÄRUNG:

x = 1 feste Masche in je eine Masche der Vorrunde häkeln

✘ = 2 feste Maschen in eine Masche der Vorrunde häkeln


Die Rundenzählung beginnt nach der Anschlagrunde wenn die Maschen verdoppelt werden. Den Anschlag wie auf Seite 1 beschrieben arbeiten.

1. Runde: ✘ jede Masche verdoppeln	19. + 20. Runde: 20 x ✘
2. Runde: x ✘	21. + 22. Runde: 25 x ✘
3. Runde: x x ✘	23. - 26. Runde: 30 x ✘
4. Runde: x	27. - 30. Runde: 35 x ✘
5. + 6. Runde: x x ✘	31. - 39. Runde: 40 x ✘
7. Runde: x	40. - 44. Runde: 45 x ✘
8. Runde: x x x ✘	
9. Runde : x	Die letzte Runde mit zwei Kettmaschen schliessen.
10. - 12. Runde: 9 x ✘	
13. - 18. Runde: 15 x ✘	

Die Fäden ca. 10 cm lang abschneiden und durchziehen.

Die Anfangsfäden wenn nötig etwas fester ziehen um das Loch mehr zu schliessen.

Die Anfangs- und Endfäden mit einer Stopfnadel zur Rückseite ziehen und hier unsichtbar in den Maschen vernähen.



TIPP

Das Set am Rand rundherum gleichmässig formen und dann von beiden Seiten bügeln/dämpfen. Eventuell ein feuchtes Tuch zum Dämpfen verwenden. Achtung! Das Bügeleisen mit „Mittlerer Hitze“ einstellen.

Durch das Bügeln wird das Tischset glatter und flacher und Unebenheiten können ausgeglichen werden.